


## MANUAL DE CONFIGURACIÓ DE COMPTES DE CORREU ELECTRÒNIC A WINDOWS LIVE MAIL

### PASO 1

Si és la primera vegada que entres en Windows Live Mail, s'obrirà de manera automàtica l'assistent per la configuració de comptes.

Si ja tenim configurat un compte de correu, i volem configurar-ne un altre, a la pantalla principal de Windows Live Mail entrarem a l'opció **Agregar cuenta de correo electrónico**.



### PASO 2

Ompli les següents dades:

The dialog box is titled 'Agregar cuenta de correo electrónico'. It contains the following fields and options:

- Text: 'Escribe a continuación la información de tu cuenta de correo electrónico:'
- Field: 'Correo electrónico:' with a text input field containing 'ejemplo555@hotmail.com' and a link '[Obtener una cuenta gratuita](#)'.
- Field: 'Contraseña:' with a text input field.
- Checkbox:  'Recordar contraseña'
- Text: '¿Cómo va a aparecer tu nombre en los mensajes enviados desde esta cuenta?'
- Field: 'Nombre para mostrar:' with a text input field containing 'Por ejemplo: Jorge López'.
- Checkbox:  'Definir manualmente la configuración del servidor para la cuenta de correo electrónico.'
- Buttons: '< Atrás', 'Siguiente >' (circled in red), and 'Cancelar'.

En el cuadro “**Correo electrónico**”, introduceix l’adreça de correu electrònic que vols afegir (format tipus: [loquesea@sudominio.com](mailto:loquesea@sudominio.com))

En el cuadro “**Contraseña**”, introduceix la clau d’accés que li hem assignat.

En el cuadro “**Nombre para mostrar**”, introduceix el nom del remitent. És el nom que vols que aparegui en el camp DE del missatge sortint.

Fes un clic a “**Siguiente**”

## PASO 3

Omple les següents dades:

¿Dónde se puede encontrar información sobre el servidor de correo electrónico?

Información del servidor de correo entrante

Mi servidor de correo entrante es: POP3

Servidor de correo entrante: Puerto: 110

El servidor requiere una conexión segura (SSL)

Iniciar sesión usando: Autenticación de texto no cifrado

Id. de inicio de sesión (si es diferente de la dirección de correo electrónico): correo

Información del servidor de correo saliente

Servidor de correo saliente: Puerto: 25

El servidor requiere una conexión segura (SSL)

El servidor de correo saliente requiere autenticación

< Atrás Siguiente > Cancelar

En el cuadro “**Servidor de correo entrante**”, introduceix “pop3.sudominio.com”

En el cuadro “**Id. de inicio de sesión**”, introduceix el nom d’usuari que li hem assignat. (Normalment te el format: “loquesea.sudominio.com”)

En el cuadro “**Servidor de correo saliente**”, introduceix “smtp.sudominio.com”.

Fes un clic a la casella de verificació “**El servidor de correo saliente requiere autenticación**”.

Fes un clic a “**Siguiente**”

## PASO 4

Fes clic a “Finalizar”

